IMAGE LINE

www.image-line.com

Software installation manual

Introduction

Welcome to Deckadance LE. For more information please visit www.deckadance.com, view the Getting Started Manual (also on this CD) or the Deckadance inline help (click the 'Help' button on the tool-bar and select 'Help contents' from the drop-down menu). Deckadance, the perfect choice!

System requirements

- **Processor: PC -** Intel Pentium III (or equivalent), Athlon XP. **Mac -** Intel Mac or G4 (1.25 GHz). Deckadance runs multiple threads (audio, graphics, beat analysis, file searching, native USB controller IO, preview monitoring etc) so large performance gains may be expected on multi-core systems.
- **Operating system: PC -** Windows 2000/XP/2003/Vista. **Mac -** OSX v10.4-10.5 (Universal Binary).
- **Memory:** 512 Mb RAM.
- **Hard Disk Space:** 200 Mb free space.
- **Video card:** Deckadance will make use of fast video cards for a smooth display experience.
- **Monitor:** Minimum horizontal resolution of 1024 pixels.
- **Sound card: PC -** DirectSound or ASIO compatible soundcard. **Mac -** Sound card with CoreAudio drivers.

Installation PC & Mac

1. **Load the CD**. Insert the Deckadance LE CD in your computers CD drive (**Note:** You can find the latest version at www.deckadance.com). If the installation does not start automatically open the CD in your browser.

   - **PC -** select **deckadance_setup.exe.**
   - **Mac -** select **Install Deckadance.**

   Select '**Continue**' to any security pop-ups.

2. **The Wizard**. Once the installation has started you will see the Installation Wizard. The PC and Mac steps are shown side-by side for the rest of this section.

Deckadance Setup
Welcome to the Deckadance Setup Wizard
This wizard will guide you through the installation of Deckadance.
It is recommended that you close all other applications before starting Setup. This will make it possible to update relevant system files without having to reboot your computer.
Click Next to continue.
Next >
Cancel



3. **Read the license agreement**. To continue you must select **I Agree** or **Agree**.


Deckadance Setup
License Agreement
Please review the license terms before installing Deckadance.
Press Page Down to see the rest of the agreement.
Offer to contract
This is an offer to contract. Read the following terms and conditions carefully before even installing, using, copying, transmitting or distributing this product because by installing, using, copying, transmitting or distributing this product, you agree to all of the terms of the Image Line End User License Agreement, as stated below.
If you do not agree to any of the terms of this Image Line End
If you accept the terms of the agreement, click I Agree to continue. You must accept the agreement to install Deckadance.
Nullsoft Install System v2.35
< Back
I Agree
Cancel

Install Deckadance
Software License Agreement
Introduction
License
English
Offer to contract
This is an offer to contract. Read the following terms and conditions carefully
To continue installing the software you must agree to the terms of the software license agreement.
Click Agree to continue or click Disagree to cancel the installation and quit the Installer.
Read License
Disagree
Agree
Print...
Save...
Go Back
Continue

4. **Enter serial number**. A 20 digit serial number is provided with your CD (either on the CD cover, printed on a booklet or paper insert). **We strongly recommend registering your software** at www.deckadance.com. If you lose the CD or serial number, we will have a record of who you are and can provide a download of the software and serial number again (**it's free insurance!**).





5. **PC only, choose additional components to install**. We recommend selecting Direct Wave (a free VST sample player) & Juice Pack (a suite of VST effects plugins). Asio4all is a universal soundcard driver with ASIO support. Provides low-latency playback. This will not interfere with your regular soundcard driver. Select **Install as VST plugin (and as a standalone program).**


Deckadance Setup
Choose Components
Choose which features of Deckadance you want to install.
Check the components you want to install and uncheck the components you don't want to install. Click Next to continue.
Select the type of install:
Full
Or, select the optional components you wish to install:
Deckadance
DirectWave
Juice Pack
Asio4All
Description
Position your mouse over a component to see its description.
Space required: 186.5MB
Nullsoft Install System v2.35
< Back
Next >
Cancel


Deckadance Setup
Ready to install
How do you want to install Deckadance?
Install as a VST plugin (and as a standalone program)
Choose your VST plugin folder on the next page.
(default: C:\Program Files\Steinberg\VstPlugins\)
Install only as a standalone program
Choose the folder to install the program to on the next page.
(default: C:\Program Files\Image-Line\Deckadance)
Nullsoft Install System v2.35
< Back
Next >
Cancel

6. **Choose install location**. Choose the suggested (default) install locations.


Deckadance Setup
Choose Install Location
Choose the folder in which to install Deckadance.
Setup will install Deckadance in the following folder. To install in a different folder, click Browse and select another folder. Click Next to continue.
Destination Folder
C:\Program Files\Image-Line\Deckadance
Browse...
Space required: 185.5MB
Space available: 44.2GB
Nullsoft Install System v2.35
< Back
Next >
Cancel



7. **Start installation**. Select the **Next>/Install** button to start the installation process. This screen shows the VST installation directory (if selected previously), however both VST and Main program versions will be installed. **Installing…**





8. **Complete.** Once installation is complete select the **Finish/Close** button and the installation Wizard will close.





Settings & options

After starting Deckadance click the 'Settings' button on the Tool Bar to **open the settings panel**, ready to make some optimizations for your computer.



Soundcard options

- **Audio device** - shows the selected soundcard. This list will show all the Soundcard/Audio interface devices active on your computer. **PC users** should use the ASIO4ALL universal ASIO soundcard driver included in the Deckadance installation. **Mac users** should select the default 'Built-in Input' option that represents the native 'Core Audio' drivers.

- **Sample rate** - 44100 Hz is the preferred default CD audio rate, however some soundcards, such as the Creative Audigy series, are limited to 48000 Hz (minimum).

- **Audio buffer size** – This is a working buffer so Deckadance can perform mixing & processing operations without audible glitches. Generally, shorter latencies put more load on your CPU but are desirable for greater 'responsiveness' when scratching etc. Experimentation will help you to determine what is the shortest latency achievable without stuttering.

- **Input channel mappings** – The '**Mic Left'** and '**Mic Right'** options at the bottom of the list can be used to select inputs from a selected audio device.

- **Output channel mappings.** The **Master** and **Monitor** outputs are of most interest. The Master outputs are the main audio-output from Deckadance. The Monitor outputs are a separate feed for the **Headphone (monitor) mix.** To use the monitor mix you will need to access two separate audio output devices, or a single device with multiple outputs. If your soundcard has surround-sound capability, for example, you can use the rear channels to feed your headphone mix and select those in Monitor Left and Right settings. The following steps are useful when you have two separate soundcards -

  PC multiple outputs: Use the Advanced options in the ASIO4ALL driver to activate the outputs of the two audio devices.

  a. Select ASIO4ALL in the **audio device** field.

  b. A new button will appear – '**select the device's control panel'**. Click it.

  c. From the ASIO4ALL options select the '**Advanced**' button, then click on each devices output (**Out:**) and click the '**Select**' button to activate it. Active outputs & devices show green. Close the panel. These outputs will now appear in the **Master** & **Monitor Outputs channel mappings** lists.



Mac multiple outputs: You can make a "custom soundcard" using the 'Audio MIDI Setup' application. This allows you to configure the internal sound system, CoreAudio, to send system input and output to any of the various devices connected to your Mac.

a. Go to the folder applications/utilities and start the program '**Audio midi setup**' (it has a midi keyboard icon).

b. You will see that there is an '**Audio**' menu at the top of the screen, open it and press the '**Open aggregate device editor**'. From here select the soundcards you want to use the outputs from. This will create a new soundcard with the 'aggregated' inputs/outputs of those devices. Select '**Done**' and close the aggregator.

c. These outputs will now appear in the Deckadance **Master & Monitor Outputs channel mappings lists** as options from the 'My customized soundcard'.



Configuring a Midi Controller

The ‘**active midi inputs**’ window displays all the controllers connected and detected by your Operating System. Windows systems usually show the controller as a ‘USB Audio device’ while Macs usually show USB iMIXReload. If nothing shows here do the following.

a. Close Deckadance.

b. Re/Connect the controller to a free USB port on your computer and **wait for it to be detected**.

c. Start Deckadance and press the ‘**Settings’** button to open the Settings panel.

d. Select the controller (or 'USB Audio device') from the ‘**active midi inputs**' list box. The name that appears depends on your operating system.

e. Select the controller (or 'USB Audio device') from the ‘**Midi output’** list box.

Photo: Courtesy US Library of Congress, Prints & Photographs Div, FSA-OWI Collection, [LC-DIG-fsa-8e11087 DLC]

Einführung

Für weitergehende Informationen besuchen Sie bitte die Webseite www.deckadance.com , lesen sie das Deckadence Kurzeinführungs-Handbuch (ebenfalls auf dieser CD) oder die Deckadance Inline-Hilfe (Klicken Sie auf die "Hilfe"-Schaltfläche auf der Werkzeug-Leiste und wählen Sie "Hilfe-Inhalt" aus dem Drop-Down Menü). Deckadance, die perfekte Wahl!

Systemanforderungen

- **Prozessor: PC -** Deckadance bearbeitet viele Rechenaufgaben parallel (Audio-, Grafik-, Beat-Analyse, Datei suchen, nativen USB-IO-Controller, Vorschau Überwachung usw.) deshalb sind grosse Leistungssteigerungen mit Multi-Core-Systemen zu erwarten,.
- **Betriebssystem: PC -** Windows 2000/XP/2003/Vista. **Mac -** OSX v10.4-10.5 (Universal Binary).
- **Speicheranforderung:** 512 Mb RAM.
- **Benoetigter freier Festplattenspeicher:** 200MB.
- **Grafikkarte:** Deckadance in Verbindung mit einer schnellen Grafikkarte garantiert eine reibungslose Grafik-Anzeige.
- **Monitor:** Minimale horizontale Auflösung von 1024 Pixel.
- **Sound card: PC -** DirectSound-kompatible Soundkarte oder ASIO. **Mac** - Soundkarte mit CoreAudio Treiber.

Installation PC & Mac

1. **Laden des CD Inhalts.** Legen Sie die LE Deckadance CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein (**Hinweis:** Sie finden die aktuelle Version unter www.deckadance.com). Wenn die Installation nicht automatisch startet, öffnen Sie die CD in Ihrem Browser.

   - **PC -** wählen **Sie deckadance_setup.exe PC**
   - **Mac -** wählen **Sie Installieren Deckadance. Mac**

   Wählen Sie "**Weiter**", bei allen folgenden Sicherheits Pop-ups.

2. **Der Assistent.** Nachdem die Installation begonnen hat, startet der **Setup Wizard** (=Installations-Assistent). Die einzelnen Schritte für PC-und Mac sind im folgenden dieses Abschnitts Schritt für Schritt dargestellt.


Deckadance Setup
Welcome to the Deckadance Setup Wizard
This wizard will guide you through the installation of Deckadance.
It is recommended that you close all other applications before starting Setup. This will make it possible to update relevant system files without having to reboot your computer.
Click Next to continue.
Next >
Cancel



3. **Lesen Sie die Lizenzvereinbarung (License Agreement).** Um fortzufahren müssen Sie **„Ich stimme zu (I Agree) “** oder **„Zustimmen (Agree)“ wählen.**


Deckadance Setup
License Agreement
Please review the license terms before installing Deckadance.
Press Page Down to see the rest of the agreement.
Offer to contract
This is an offer to contract. Read the following terms and conditions carefully before even installing, using, copying, transmitting or distributing this product because by installing, using, copying, transmitting or distributing this product, you agree to all of the terms of the Image Line End User License Agreement, as stated below.
If you do not agree to any of the terms of this Image Line End
If you accept the terms of the agreement, click I Agree to continue. You must accept the agreement to install Deckadance.
Nullsoft Install System v2.35
< Back
I Agree
Cancel

4. **Geben Sie die Seriennummer ein.** Eine 20-stellige Seriennummer wird Ihnen mit Ihrer CD geliefert (entweder auf der CD-Hülle, auf einem Papiereinleger gedruckt oder im Begleitheft). **Wir empfehlen Ihnen dringend Ihre Software** auf www.deckadance.com **zu registrieren**. Wenn Sie die CD oder die Seriennummer verlieren sollten, haben wir Ihre Daten, und können Ihnen einen Download der Software und der Seriennummer ermöglichen (**das ist eine kostenlos Versicherung!**).





5. **Nur für PC Nutzer**. Wählen Sie zusätzliche zu installierende Komponenten aus. Wir empfehlen die Auswahl von Direct Wave (ein kostenloses VST-Sample-Player) & Juice Pack (eine Sammlung von VST-Effekte-Plugins). Asio4all ist ein universeller Soundkarten ASIO-Treiber. Er bietet Soundwiedergabe mit besonders niedriger Latenz. Dies führt zu keinem Konflikt mit Ihrem normalen Soundkartentreiber. Wählen Sie **Install as VST plugin (and as a standalone program).** Auf Deutsch**: Installation als VST-Plugin (und als Standalone-Programm)**.


Deckadance Setup
Choose Components
Choose which features of Deckadance you want to install.
Check the components you want to install and uncheck the components you don't want to install. Click Next to continue.
Select the type of install:
Full
Or, select the optional components you wish to install:
Deckadance
DirectWave
Juice Pack
Asio4All
Description
Position your mouse over a component to see its description.
Space required: 186.5MB
Nullsoft Install System v2.35
< Back
Next >
Cancel


Deckadance Setup
Ready to install
How do you want to install Deckadance?
Install as a VST plugin (and as a standalone program)
Choose your VST plugin folder on the next page.
(default: C:\Program Files\Steinberg\VstPlugins\)
Install only as a standalone program
Choose the folder to install the program to on the next page.
(default: C:\Program Files\Image-Line\Deckadance)
Nullsoft Install System v2.35
< Back
Next >
Cancel

6. **Wählen Sie den Zielort für die Installation.** Wählen Sie die vorgeschlagenen (Standard) Zielverzeichnisse.


Deckadance Setup
Choose Install Location
Choose the folder in which to install Deckadance.
Setup will install Deckadance in the following folder. To install in a different folder, click Browse and select another folder. Click Next to continue.
Destination Folder
C:\Program Files\Image-Line\Deckadance
Browse...
Space required: 186.5MB
Space available: 44.2GB
Nullsoft Install System v2.35
< Back
Next >
Cancel



7. **Starten Sie die Installation.** Wählen Sie die **Next>/Install** (**=nächster Schritt> / Installieren)** Schaltfläche**, um die Installation zu starten.** Dieser Bildschirm zeigt das VST-Installations-Verzeichnis (wenn zuvor ausgewählt), es werden aber sowohl die VST- als auch die Standalone Programm-Versionen installiert. **Installieren…**





8. **Complete.** Once installation is complete select the **Finish/Close** button and the installation Wizard will close. **Abschluss.** Sobald die Installation abgeschlossen ist, wählen Sie die Schaltfläche **Finish/> Close** (=Fertig/> Schliessen) um den Installations-Assistenten zu beenden**.**





Einstellungen & Optionen

Nachdem Sie Deckadance gestartet haben, müssen Sie Ihren Midi Controller im Fenster Einstellungen auswählen um einige weitere Optimierungen durchzuführen. Klicken Sie auf den Button „Settings“(=Einstellungen) auf der Tool-Leiste um in das Fenster **Settings(=Einstellungen) zu gelangen.**



Soundkarten Optionen

- **Audio Gerät**- zeigt die ausgewählte Soundkarte an. Diese Liste zeigt alle aktiven Soundkarten/Audio-Interface-Geräte auf Ihrem Computer an. **PC-Anwender** sollten den universellen
  ASIO4ALL Soundkarten ASIO-Treiber benutzen (Inhalt der Deckadance Installation). **Mac-Anwender** sollten die Standardeinstellung "Built-in-Input" verwenden, welche die ursprünglichen 'Core-Audio' –Treiber repräsentiert

- **Sample rate(=Abtastrate)** - 44100 Hz ist die bevorzugte, voreingestellte CD-Audio-Rate, nichtsdestotrotz gibt es einige Soundkarten wie z.B. die Creative Audigy Serie, die als unteres Limit 48000 Hz (minimum) benutzen

- **Audio buffer size**(=**Audio-Puffergröße)** – Es handelt sich hierbei um die Größe eines Arbeitsspeicher-Puffers den Deckadence dazu verwendet, seine Verarbeitungsaufgaben und das Mixen ohne hörbare Störgeräusche durchzuführen. Im Allgemeinen gilt: kürzere Latenzen verursachen höhere Prozessorauslastung, sind aber andererseits erwünscht, um eine höhere Empfindlichkeit bei Aufgaben wie z.B. dem Scratchen zu ermöglichen. Experimentieren wird Ihnen dabei helfen den richtigen Wert für Ihre Zwecke zu ermitteln. Beachten Sie bitte, die kürzest mögliche Latenz die Sie mit Ihrem System erzielen können ohne Ihre CPU zu überlasten, hängt von Ihrer Soundkarte, den Treibern und Ihrer Computergeschwindigkeit ab.

- **Input channel mappings** – Die '**Mic Left'** und '**Mic Right'** Optionen am Ende der Liste können benutzt werden, um Eingänge ausgewählter Audio-Geräte anzuwählen.

- **Output channel mappings.** Die **Master**-und **Monitor-Ausgänge** sind von höchstem Interesse. Die Master-Ausgänge sind die Haupt Audio-Ausgänge von Dekcadance. Die Monitor-Ausgänge bilden einen separaten Ausgang für den Kopfhörer-Mix (Monitor). Um die Monitor-Mix Funktion zu verwenden, benötigen Sie zwei separate Audio-Ausgabegeräte, oder ein einziges Gerät mit mehreren Ausgängen. Wenn Ihre Soundkarte über Surround-Sound-Fähigkeiten verfügt, können Sie zum Beispiel die hinteren Kanäle für Ihren Kopfhörer-Mix verwenden, und diese Kanäle für die Einstellungen `Monitor Links` und 'Monitor Rechts' auswählen.
  Die folgenden Schritte sind nützlich, wenn Sie über zwei separate Soundkarten verfügen:

  PC: Verwenden Sie die erweiterte Optionen des ASIO4ALL-Treibers um die Ausgänge beider Audio-Geräte zu aktivieren.

  a. Wählen Sie ASIO4ALL im Bereich **audio device**(=Audio-Gerät).

  b. Eine neue Schaltfläche erscheint - **select the device's control panel** (=wählen Sie das Steuerungsfeld des Gerätes). Klicken Sie hier.

  c. Aus den ASIO4ALL Optionen wählen Sie die Schaltfläche '**Advanced**'**(='Erweitert')**, und klicken Sie dann auf den jeweiligen Geräte-Ausgang (Out:). Klicken Sie danach jewils auf die "Select"-Taste, um den Ausgang auszuwählen. Aktive Ausgänge und Geräte werden grün angezeigt. Schließen Sie das Bedienfeld. Die aktivierten Ausgänge erscheinen nun in der `**Master** & **Monitor Outputs channel mappings'** Liste.



Mac: Sie können eine " angepasste Soundkarte" mit Hilfe des ‘Audio MIDI Setup’(=’Audio-MIDI-Konfiguration’) erstellen. Dadurch können Sie das interne Sound-System CoreAudio dermaßen konfigurieren, dass es die System Ein-und Ausgänge an ein beliebiges der verschiedenen an Ihren Mac angeschlossenen Geräte sendet

a. Öffnen Sie den Ordner Anwendungen/Zubehör(=Applications/Utilities) und starten Sie das Programm 'Audio-Midi-Setup’ (es hat ein Midi-Keyboard Icon).

b. Sie sehen anschliessend ein "Audio"-Menü am oberen Rand des Bildschirms, öffnen Sie dieses und drücken Sie die ‘**Open** (='Geräte-vereinigungs- Editor Öffnen'). Von hier aus wählen Sie die Soundkarten deren Ausgänge sie verwenden möchten. Es wird eine neue Soundkarte mit dem "vereinigten" Eingängen/Ausgängen dieser Geräte angezeigt. Wählen Sie "Fertig" und schließen Sie den **aggregate device editor**.

c. Diese Ergebnisse werden nun in der Deckadance **Master & Monitor Outputs channel mappings lists(=Listen der Kanal-Zuordnungen für Master & Monitor-Ausgänge)** als Optionen für ‘My customized soundcard’(=’Meine maßgeschneiderte Soundkarte') angezeigt



Wählen Sie den Midi-Controller

Das **‘active midi inputs’(=’aktive Midi-Eingänge`)-Fenster** zeigt alle angeschlossenen und vom Betriebssystem erkannten Controller an. Windows-Systeme zeigen normalerweise "USB Audio Device" an, während Macs gewöhnlich den Namen des Controllers anzeigen. Wenn nichts angezeigt wird, gehen Sie bitte wie folgt vor:

a. Schließen Sie Deckadance

b. Verbinden Sie den Midi-Controller erneut mit einem freien USB-Anschluss Ihres Computers und warten Sie bis er automatisch **erkannt wird.**

c. Starten Sie Deckadance und drücken Sie den Knopf ‘**Settings’(=**'Einstellungen') um das Fenster Einstellungen zu öffnen.

d. Wählen Sie den Ihren Controller (oder ’USB Audio Device’) aus dem Listenfeld ‘**active midi inputs'(=’aktive Midi-Eingänge')**. Welcher Name erscheint, hängt von Ihrem Betriebssystem ab.

e. Wählen Sie den Ihren Controller (oder ’USB Audio Device’) aus der **‘Midi Output’(=’Midi Ausgänge’)**-Liste aus.

Photo: Courtesy US Library of Congress, Prints & Photographs Div, FSA-OWI Collection, [LC-DIG-fsa-8e11087 DLC]

Introduction

Bienvenue à Deckadance LE. Pour plus d'informations, visitez le site www.deckadance.com, lisez le manuel de démarrage (sur le CD) ou dans l'aide intégrée de Deckadance (cliquez le bouton 'Help' sur la barre d'outils et sélectionner 'Help contents' dans le menu déroulant). Deckadance, le choix parfait!

Prérequis Système

- **Processeur: PC -** Intel Pentium III (ou équivalent), Athlon XP. **Mac -** Intel Mac or G4 (1.25 GHz). Deckadance execute plusieurs tâches (audio, graphiques, analyse du rythme, recherché de fichiers, controleur USB natif, E/S, apercu d'écoute, etc) que des gains considérables de performance sont obtenus sur des systems multi-coeur systems.
- **Système d'exploitation : PC -** Windows 2000/XP/2003/Vista. **Mac -** OSX v10.4-10.5 (Universal Binary).
- **Memoire:** 512 M0 RAM.
- **Disque dur :** 200 Mo libres.
- **Carte graphique :** Deckadance sera plus fluide sur des cartes graphiques rapides.
- **Moniteur:** Résolution minimale de 1024 pixels.
- **Carte son : PC -** DirectSound ou compatible ASIO. **Mac –** carte son avec pilotes CoreAudio.

Installation PC & Mac

1. **Chargement du CD**. Insérer le CD d'installation de Deckadance LE dans votre lecteur CD (**Note:** Vous trouverez la dernière version de Deckadance sur le site www.deckadance.com). Si l'installation ne commence pas automatiquement, ouvrir le CD dans le navigateur.
   - **PC -** selectionner **deckadance_setup.exe.**
   - **Mac -** selectionner **Install Deckadance.**

   Selectionner '**Continue**' ou **'Next'** à chaque pop-ups.
2. **L'assistant**. Une fois que l'installation a commencé, vous verrez l'assistant d'Installation. Les étapes du PC ou d'un MAC sont détaillées dans le reste de la section ci-dessous.


Deckadance Setup
Welcome to the Deckadance Setup Wizard
This wizard will guide you through the installation of Deckadance.
It is recommended that you close all other applications before starting Setup. This will make it possible to update relevant system files without having to reboot your computer.
Click Next to continue.
Next >
Cancel

3. **Lire le contrat de licence**. Pour continuer, vous devez sélectionner → **I Agree** ou **Agree**.


Deckadance Setup
License Agreement
Please review the license terms before installing Deckadance.
Press Page Down to see the rest of the agreement.
Offer to contract
This is an offer to contract. Read the following terms and conditions carefully before even installing, using, copying, transmitting or distributing this product because by installing, using, copying, transmitting or distributing this product, you agree to all of the terms of the Image Line End User License Agreement, as stated below.
If you do not agree to any of the terms of this Image Line End
If you accept the terms of the agreement, click I Agree to continue. You must accept the agreement to install Deckadance.
Nullsoft Install System v2.36
< Back
I Agree
Cancel

Install Deckadance
Software License Agreement
English
Introduction
License
Offer to contract
This is an offer to contract. Read the following terms and conditions carefully
To continue installing the software you must agree to the terms of the software license agreement.
Click Agree to continue or click Disagree to cancel the installation and quit the installer.
Read License
Disagree
Agree
Print...
Save...
Go Back
Continue

4. **Entrer le numéro de série**. Un numéro de série de 20 caractères est fourni avec votre CD (soit sur la pochette du CD, soit dans le livret ou un papier). **Nous vous recommandons fortement d'enregistrer votre logiciel sur le site** www.deckadance.com. Si vous perdez le CD ou le numéro de série, Nous enregistrerons des données par rapport à vous et nous vous fournirons le logiciel et le numéro de série.





5. **Pour un PC seulement, choisissez les composants individuals à installer**. Nous recommandons de sélectionner Direct Wave (un lecteur de sample VST gratuity) & Juice Pack (une collection de plugins d'effets VST). Asio4all est un pilote universel de carte son supportant le protocole ASIO. Permettant de travailler sur des latencies très basses. Cela ne va pas interferer avec votre carte son. Selectionner **Install as VST plugin (et standalone program).**


Deckadance Setup
Choose Components
Choose which features of Deckadance you want to install.
Check the components you want to install and uncheck the components you don't want to install. Click Next to continue.
Select the type of install:
Full
Or, select the optional components you wish to install:
Deckadance
DirectWave
Juice Pack
Asio4All
Description
Position your mouse over a component to see its description.
Space required: 186.5MB
Nullsoft Install System v2.36
< Back
Next >
Cancel


Deckadance Setup
Ready to install
How do you want to install Deckadance?
Install as a VST plugin (and as a standalone program)
Choose your VST plugin folder on the next page.
(default: C:\Program Files\Steinberg\VstPlugins\)
Install only as a standalone program
Choose the folder to install the program to on the next page.
(default: C:\Program Files\Image-Line\Deckadance)
Nullsoft Install System v2.36
< Back
Next >
Cancel

6. **Choisissez un emplacement d'installation**. Laissez le choix d'installation par défaut.


Deckadance Setup
Choose Install Location
Choose the folder in which to install Deckadance.
Setup will install Deckadance in the following folder. To install in a different folder, click Browse and select another folder. Click Next to continue.
Destination Folder
C:\Program Files\Image-Line\Deckadance
Browse...
Space required: 186.5MB
Space available: 44.2GB
Nullsoft Install System v2.35
< Back
Next >
Cancel



7. **Commencer l'installation**. Selectionner le bouton **Next>/Install** pour commencer le processus d'installation. L'écran vous montrera the dossier d'installation VST (s'il a été précédement séléctionné), Cependant les deux versions (VST et programme principal) seront installés.





8. **Fin.** Une fois l'installation terminée, cliquer sur le bouton **Finish/Close** et l'assistant d'installation se fermera.





Réglages et options



Options de la carte son

1. **Carte son** – montre la carte son sélectionnée. Cette liste montrera tous les dispositifs de carte son/interface audio actifs sur votre ordinateur. Les utilisateurs de PC devraient employer le pilote universel de carte son ASIO4ALL inclus dans l'installation de Deckadance. Les utilisateurs de MAC devraient choisir l'entrée intégrée par défaut, qui représente le “Core Audio” interne.

2. **Taux d'échantillonnage** - 44100 hertz est le taux audio suggéré pour une qualité CD, toutefois quelques cartes son, telles que la série CREATIVE d'Audigy, sont limitées à 48000 hertz (minimum).

3. **Taille de buffer audio** - C'est une mémoire tampon permettant à Deckadance d’effectuer le mélange et les transformations sans problèmes audibles. Généralement, des latences plus courtes mettent plus de charge sur votre unité centrale mais sont souhaitables pour une plus grande « réponse », par exemple pour scratcher etc. L'expérimentation vous aidera à déterminer quelle est la latence la plus courte fonctionnelle sans défaut notable lors de l’écoute.

4. **Routage des canaux d'entrée** – Les options **Mic Left et Mic right** en bas de la liste peuvent être employés pour choisir des entrées à partir d'un dispositif audio choisi.

5. **Routage des canaux de sorties. Les sorties MASTER et MONITOR sont d'un grand intérêt. Les sorties principales sont la sortie audio principale de Dekcadance. Les sorties de moniteur sont une sortie séparée pour un Mélange d'écouteur (MONITOR).** Pour utiliser le mélange de MONITOR, vous devrez avoir plusieurs sortie audio séparées, ou un à un dispositif avec les sorties multiples. Si votre carte son a des possibilités surround, par exemple, vous pouvez utiliser les canaux arrière pour alimenter votre mélange d'écouteur et pour choisir ceux dans les réglages gauche et droite de MONITOR. Les étapes suivantes sont utiles quand vous avez deux cartes son séparées -

PC : Utiliser les options avançées dans le pilote d'ASIO4ALL pour activer les sorties des deux dispositifs audio.

a. Choisissez ASIO4ALL dans le champ "dispositif audio".

b. Un nouveau bouton apparaîtra - choisissez le panneau de la commande de l'appareil. Cliquez-le.

c. à partir des options de ASIO4ALL, choisir les options le bouton **"Advanced"**, puis cliquer sur le chacune des sorties à utiliser et cliquer le bouton **Select** pour l'activer. Les sorties actives et les dispositifs devraient être de couleur verte. Fermez le panneau. Ces sorties apparaîtront maintenant dans les réglages de routage MASTER et MONITOR.



MAC: Vous pouvez faire « une carte son personnalisée" en utilisant l'application "Réglages MIDI AUDIO". Ceci vous permet de configurer les réglages de son internes, CoreAudio, pour gérer les entrées et les sorties du système à des dispositifs reliés à votre MAC.

a. Allez dans le dossier Application/Utilities et commencez le "Réglages MIDI AUDIO" (il a une icône de clavier Midi).

b. Vous verrez qu'il y a menu **"audio"** de `en haut de l'écran, ouvrez-le et cliquer sur le bouton '**Open aggregate device editor**'. Choisissez d'ici les sorties des cartes sont don't vous voulez utiliser les sorties. Ceci créera une nouvelle carte son avec les entrées/sorties attribuées de ces dispositifs. Cliquer **DONE** et fermer la fenêtre.

c. Ces sorties apparaîtront maintenant dans les routage de MASTER et MONITOR de Deckadance.



Selection du contrôleur Midi

La liste “**active midi inputs”** recensse tous les contrôleurs reliés et détectés par votre système d'exploitation. Les systèmes Windows montrent habituellement le USB Audio Device and que les MAC montrent habituellement Le nom de contrôleur. Si rien n’est montré ici faites la procedure suivante.

a. Fermer Deckadance.

b. Re/Connecter le contrôleur à un port USB libre de votre ordinateur et attendre qu’il soit détecté.

c. Relancer Deckadance et cliquer sur le bouton “Settings” pour faire apparaître la fenêtre de réglages

d. Choisissez le contrôleur (« dispositif audio d'USB ») à partir de la liste des “**active midi inputs”.** Le nom qui apparaît dépend de votre système d'exploitation.

e. Choisissez le contrôleur (« dispositif audio d'USB ») à partir de la liste des “**midi outputs”**

Photo: Courtesy US Library of Congress, Prints & Photographs Div, FSA-OWI Collection, [LC-DIG-fsa-8e11087 DLC]

Introducción

Bienvenido a Deckadance LE. Para mas informacion ve a www.deckadance.com, consulta el Manual de Iniciación (en este CD) o la ayuda interna de Deckadance (clic en el botón 'Help' en la barra de herramientas y elige 'Help contents' del menú). Deckadance, ¡la elección perfecta!

Requisitos mínimos

- **Procesador: PC -** Intel Pentium III (o equivalente), Athlon XP. **Mac -** Intel Mac o G4 (1.25 GHz). Deckadance funciona con procesadores múltiples (para sonido, gráficos, análisis de ritmos, explorador de archivos, entrada y salida de controladores USB, monitorización etc) así que obtendrás buenos rendimientos en sistemas con procesadores múltiples.
- **Sistema operativo: PC -** Windows 2000/XP/2003/Vista. **Mac -** OSX v10.4-10.5 (Universal Binary).
- **Memoria:** 512 Mb RAM.
- **Espacio libre de disco duro:** 200 Mb.
- **Tarjeta gráfica:** Deckadance hará uso de una tarjeta rápida para mayor elegancia.
- **Pantalla:** Resolución horizontal mínima de 1024 pixels.
- **Tarjeta de sonido: PC –** Compatible con DirectSound o ASIO. **Mac –** Tarjeta con controladores CoreAudio.

Instalación PC y Mac

1. **Carga el CD**. Mete el disco de Deckadance LE en tu ordenador (**Nota:** Encontrarás la última versión en www.deckadance.com). Si la instalación no empieza automaticamente abre el contenido del CD en tu explorador.
   - **PC –** doble clic en **deckadance_setup.exe.**
   - **Mac -** elige **Install Deckadance.**

     Selecciona '**Continue**' en todas las ventanas emergentes que salgan.

2. **El asistente**. Una vez que comiences la instalación verás el asistente. Los pasos para PC y para Mac se muestran en esta sección.


Deckadance Setup
Welcome to the Deckadance Setup Wizard
This wizard will guide you through the installation of Deckadance.
It is recommended that you close all other applications before starting Setup. This will make it possible to update relevant system files without having to reboot your computer.
Click Next to continue.
Next >
Cancel



3. **Lee el acuerdo de licencia**. Para continuar elige **I Agree** o **Agree**.


Deckadance Setup
License Agreement
Please review the license terms before installing Deckadance.
Press Page Down to see the rest of the agreement.
Offer to contract
This is an offer to contract. Read the following terms and conditions carefully before even installing, using, copying, transmitting or distributing this product because by installing, using, copying, transmitting or distributing this product, you agree to all of the terms of the Image Line End User License Agreement, as stated below.
If you do not agree to any of the terms of this Image Line End
If you accept the terms of the agreement, click I Agree to continue. You must accept the agreement to install Deckadance.
Nullsoft Install System v2.35
< Back
I Agree
Cancel

Install Deckadance
Software License Agreement
English
Introduction
License
Offer to contract
This is an offer to contract. Read the following terms and conditions carefully
To continue installing the software you must agree to the terms of the software license agreement.
Click Agree to continue or click Disagree to cancel the installation and quit the installer.
Read License
Disagree
Agree
Print...
Save...
Go Back
Continue

4. **Introduce el numero de serie**. Un codigo de 20 digitos acompaña al CD (sino esta en la cubierta del CD, está en una hoja dentro). **Recomendamos fuertemente registrar el programa** en www.deckadance.com. Si pierdes el CD o codigo, sabremos quien eres y podremos facilitarte para que te bajes el programa y el codigo **(Es gratis, ¡tranquilo!**).





5. **Solo para PC, elegir componentes adicionales**. Recomendamos elegir Directwave (sampler VST) y Juice Pack (un juego de efectos VST). Asio4all es un controlador universal de tarjetas de sonido con soporte ASIO (sirven para disminuir la latencia). Esto no interferirá a los controladores normales de tu tarjeta de audio. Elige **Install as VST plugin (and as a standalone program).**


Deckadance Setup
Choose Components
Choose which features of Deckadance you want to install.
Check the components you want to install and uncheck the components you don't want to install. Click Next to continue.
Select the type of install:
Full
Or, select the optional components you wish to install:
Deckadance
DirectWave
Juice Pack
Asio4All
Description
Position your mouse over a component to see its description.
Space required: 186.5MB
Nullsoft Install System v2.35
< Back
Next >
Cancel


Deckadance Setup
Ready to install
How do you want to install Deckadance?
Install as a VST plugin (and as a standalone program)
Choose your VST plugin folder on the next page.
(default: C:\Program Files\Steinberg\Vstplugins\)
Install only as a standalone program
Choose the folder to install the program to on the next page.
(default: C:\Program Files\Image-Line\Deckadance)
Nullsoft Install System v2.35
< Back
Next >
Cancel

6. **Escoge la localización de instalación**. Elige la que se sugiere (por defecto).


Deckadance Setup
Choose Install Location
Choose the folder in which to install Deckadance.
Setup will install Deckadance in the following folder. To install in a different folder, click Browse and select another folder. Click Next to continue.
Destination Folder
C:\Program Files\Image-Line\Deckadance
Browse...
Space required: 386.5MB
Space available: 44.2GB
Nullsoft Install System v2.35
< Back
Next >
Cancel



7. **Comienza la instalación**. Pulsa en el botón **Next>/Install** para comenzar el proceso. Esta pantalla muestra la carpeta de instalación del VST (Si se seleccionó), sin embargo tanto el VST como el programa se instalarán. **Instalando…**





8. **Finalizar.** Una vez que haya terminado la instalación pulsa el botón de **Finish/Close** y el asistente se cerrará.





Configuración y opciones

Después de iniciar Deckadance necesitarás elegir tu controlador en el panel de configuración y hacer algunas optimizaciones. Haz clic en el botón 'Settings' en la barra de herramientas para **abrir el panel de configuración**.



Opciones de la tarjeta de sonido

- **Audio device** – muestra la tarjeta de sonido elegida. Esta lista mostrará todas las tarjetas de sonido e interfaces de audio activas en el ordenador. **Los usuarios de PC** deberían utilizar los controladores ASIO4ALL incluidos en la instalación de Deckadance. **Los usuarios de Mac** deberían escoger la opción por defecto 'Built-in Input' que representa a los controladores nativos 'Core Audio'.

- **Sample rate** - 44100 Hz es la frecuencia por defecto de los CDs de audio, aunque algunas tarjetas de sonido, como las de Creative Audigy, están limitadas a 48000 Hz (de mínimo).

- **Audio buffer size** – Esto es un buffer de trabajo para que Deckadance pueda hacer las operaciones de mezcla y procesado sin chasquidos audibles. Normalmente, las latencias cortas cargan más la CPU pero son deseables para obtener una mejor "respuesta" cuando haces scratch etc. La experimentación te ayudará a determinar cual es la mejor latencia que puedes lograr sin problemas.

- **Input channel mappings** – La opciones '**Mic Left'** y '**Mic Right'** al final de la lista se pueden usar para seleccionar entradas de un dispositivo de audio.

- **Output channel mappings.** Las salidas **Master** y **Monitor** son las más interesantes. Las salidas Master son la salida principal de sonido de Deckadance. Las salidas de Monitor son otras para la **mezcla con auriculares**. Para mezclar monitorizando necesitarás tener acceso a dos salidas de audio distintas, bien sea de dos dispositivos distintos o de un sólo dispositivo con múltiples salidas. Si tu tarjeta de sonido tiene sonido surround, por ejemplo, puedes usar los canales traseros para conectar tus auriculares y seleccionar estos en Monitor Left y Monitor Rigth. Los siguientes pasos son útiles cuando tienes dos tarjetas de sonido -

PC: Usa las opciones avanzadas del controlador ASIO4ALL para activar la salida a dos dispositivos de audio.

a. Elige ASIO4ALL en el campo **audio device**.

b. Un boton nuevo aparecerá - **select the device's control panel**. Clic en él.

c. De las opciones de ASIO4ALL pulsa en el botón '**Advanced**', luego haz clic en cada dispositivo de salida (**Out:**) y pulsa el botón de '**Select**' para activarlo. Las salidas activas se mostrarán en verde. Cierra el panel. Estas salidas aparecerán ahora en las listas de **Master y Monitor Outputs**.



Mac: Puedes crearte una tarjeta de sonido personalizada usando la aplicación de “Audio MIDI Setup”. Esta te permite configurar el sistema de sonido interno, CoreAudio, para enviar al sistema entradas y salidas a los distintos dispositivos conectados a tu Mac.

a. Ve a la carpeta applications/utilities e inicia el programa ‘**Audio midi setup**’ (tiene el icono de un teclado MIDI).

b. Verás que hay un menú ‘**Audio**’ en la parte superior de la pantalla, ábrelo y pulsa sobre ‘**Open aggregate device editor**’. Entonces elige las salidas de las tarjetas de sonido que quieres emplear. Esto creará una nueva tarjeta de sonido con las entradas y salidas que vas agregando de los distintos dispositivos. Elige ‘**Done**’ y cierra el agregador.

c. Ahora estas salidas aparecerán en las listas de **Master & Monitor Outputs** de Deckadance como una opcion llamada ‘My customized soundcard’.



Elige tu controlador MIDI

La ventana '**active midi inputs**' muestra todos los controladores conectados y detectados por el sistema operativo. Windows normalmente muestra el controlador como 'USB Audio device' mientras que los Mac lo hacen mostrando el nombre del controlador. Si no se ve nada haz lo siguiente.

a. Cierra Deckadance.

b. Reconecta el controlador a un puerto USB libre de tu ordenador y **espera a que sea detectado**.

c. Inicia Deckadance y pulsa el botón '**Settings'** para abrir el panel de configuración.

d. Elige el controlador ('USB Audio device') de la caja '**active midi inputs**'. El nombre que aparece depente de tu sistema operativo.

e. Elige el controlador 'I-Mix' (o 'USB Audio device') de la caja '**Midi output'**

Photo: Courtesy US Library of Congress, Prints & Photographs Div, FSA-OWI Collection, [LC-DIG-fsa-8e11087 DLC]

Introduzione

Benvenuti a Deckadance LE. Per maggiori informazioni visitare www.deckadance.com, leggere il "Getting Started Manual" (contenuto anche su questo CD) o consultare la inline help di Deckadance (premere il tasto 'Help' sulla barra degli strumenti e selezionare 'Help contents' dal menu). Deckadance, la scelta perfetta!

Requisiti di sistema

- **Processore: PC -** Intel Pentium III (o equivalente), Athlon XP. **Mac -** Intel Mac o G4 (1.25 GHz). Deckadance attiva processi multipli (audio, grafica, beat analysis, ricerca dei file, IO del USB controller nativo, preview monitoring etc) e perciò è da attendersi un notevole miglioramento delle prestazioni su sistemi multi-core.
- **Sistema Operativo: PC -** Windows 2000/XP/2003/Vista. **Mac -** OSX v10.4-10.5 (Universal Binary).
- **Memoria:** 512 Mb RAM.
- **Spazio sul disco fisso:** 200 Mb di spazio libero.
- **Scheda Video:** l'utilizzo di Deckadance con schede video veloci renderà scorrevole la visualizzazione.
- **Monitor:** Risoluzione orizzontale minima di 1024 pixels.
- **Scheda audio: PC –** Schede DirectSound o ASIO compatibili. **Mac –** Scheda audio con drivers CoreAudio.

Installazione su PC & Mac

1. **Caricare il CD**. Inserire il CD di Deckadance LE nel lettore del proprio computer (Nota: La versione più aggiornata del software si può trovare su www.deckadance.com). Nel caso in cui l'installazione non venga avviata automaticamente dopo aver inserito il CD, aprire quest'ultimo nel browser:
   - **PC -** scegliere **deckadance_setup.exe.**
   - **Mac -** scegliere **Install Deckadance.**

   Scegliere '**Continue**' in ogni finestra di avvertimento inerente alla sicurezza che dovesse comparire sullo schermo.
2. **Il ' Wizard'**. Una volta che l'installazione è stata avviata comparirà il 'Wizard di installazione'. I passi da seguire, per PC e per Mac, vengono riportati l'uno di fianco all'altro per il resto di questa sezione.

Deckadance Setup
Welcome to the Deckadance Setup Wizard
This wizard will guide you through the installation of Deckadance.
It is recommended that you close all other applications before starting Setup. This will make it possible to update relevant system files without having to reboot your computer.
Click Next to continue.
Next >
Cancel



3. **Leggere le license agreement**. Per continuare è necessario selezionare **I Agree** o **Agree**.


Deckadance Setup
License Agreement
Please review the license terms before installing Deckadance.
Press Page Down to see the rest of the agreement.
Offer to contract
This is an offer to contract. Read the following terms and conditions carefully before even installing, using, copying, transmitting or distributing this product because by installing, using, copying, transmitting or distributing this product, you agree to all of the terms of the Image Line End User License Agreement, as stated below.
If you do not agree to any of the terms of this Image Line End
If you accept the terms of the agreement, click I Agree to continue. You must accept the agreement to install Deckadance.
Nullsoft Install System v2.35
< Back
I Agree
Cancel


Install Deckadance
Software License Agreement
English
Introduction
License
Offer to contract
This is an offer to contract. Read the following terms and conditions carefully
To continue installing the software you must agree to the terms of the software license agreement.
Click Agree to continue or click Disagree to cancel the installation and quit the Installer.
Read License
Disagree
Agree
Print...
Save...
Go Back
Continue

4. **Immettere il numero di serie**. Assieme al CD viene fornito un numero di serie di 20 digit (sulla copertina del CD stesso oppure stampato su un inserto cartaceo). **E` calorosamente raccomandata la registrazione del proprio software** presso www.deckadance.com. Verrà così tenuta traccia dei dati dell'utente e, in caso di smarrimento del CD o del numero di serie, sarà possibile eseguire nuovamente il download del software e del numero di serie (**è come un'assicurazione gratuita!**).





5. **Solo per PC, schegliere I componenti addizionali da installare**. Si raccomanda di scegliere Direct Wave (un VST sample player gratuito) & Juice Pack (una suite di effetti VST). Asio4all è un driver per schede audio universale con supporto ASIO. Esso permette una riproduzione del suono con bassa latenza. Esso non interferirà con il driver audio normalmente utilizzato. Selezionare **'Install as VST plugin' (e come programma 'standalone').**


Deckadance Setup
Choose Components
Choose which features of Deckadance you want to install.
Check the components you want to install and uncheck the components you don't want to install. Click Next to continue.
Select the type of install:
Full
Or, select the optional components you wish to install:
Deckadance
DirectWave
Juice Pack
Aso4All
Description
Position your mouse over a component to see its description.
Space required: 186.5MB
Nullsoft Install System v2.35
< Back
Next >
Cancel
Deckadance Setup
Ready to install
How do you want to install Deckadance?
Install as a VST plugin (and as a standalone program)
Choose your VST plugin folder on the next page.
(default: C:\Program Files\Steinberg\Vst\Plugins\)
Install only as a standalone program
Choose the folder to install the program to on the next page.
(default: C:\Program Files\Image-Line\Deckadance)
Nullsoft Install System v2.35
< Back
Next >
Cancel

6. **Scegliere la directory di installazione**. Scegliere la directory di installazione suggerita (di default).



7. **Inizio dell'installazione**. Premere sul tasto **Next>/Install** per avviare il processo di installazione. In questa schermata viene mostrata solo la directory di installazione della versione VST (nel caso sia stata precedentemente selezionata); verranno comunque installate entrambe le versioni (VST e 'Standalone"). La scritta '**Installing…'** accompagnerà il processo.



8. **Completato.** Una volta conclusa l'installazione, premere il tasto '**Finish/Close**' per chiudere il 'Wizard'.


Deckadance Setup
Completing the Deckadance Setup Wizard
Deckadance has been installed on your computer.
Click Finish to close this wizard.
< Back
Finish
Cancel


Install Deckadance
Installation completed successfully
Introduction
Registration
Destination Select
Installation Type
Installation
Summary
Install Succeeded
The software was successfully installed.
Go Back
Close

Settaggi & opzioni

Dopo aver avviato Deckadance sarà necessario selezionare il controller utilizzato nel Pannello dei Settaggi ed operare alcune ulteriori ottimizzazioni. Per aprire tale pannello, premere il tasto 'Settings' sulla barra degli strumenti.



Opzioni della scheda audio

- **Audio device** – mostra la scheda audio selezionata. Questa lista riporterà tutte le schede audio/Interfacce audio attive sul computer. **Gli utenti di sistemi PC** dovrebbero utilizzare il driver universale per schede audio ASIO4ALL, incluso nel pacchetto di installazione di Deckadance. **Gli utenti di sistemi Mac** dovrebbero schegliere l'opzione di default del "Built-in Input" che rappresenta i driver nativi "Core Audio'.

- **Sample rate** - 44100 Hz e`la frequenza di campionamento in qualità CD di default, comunque alcune schede audio, come la serie Creative Audigy, sono limitate a 48000 Hz (minimo).

- **Audio buffer size** – È la durata di un buffer di lavoro che permette a Deckadance di eseguire le operazioni di mixaggio&processing senza "glitch" udibili. Generalmente le latenze brevi impongono un maggior carico sul processore, ma sono sempre desiderabili per ottenere una migliore "responsività", per esempio "scratchando", etc. Sperimentare con diversi valori aiuterà a determinare quale sarà il valore di latenza più breve ottenibile senza sovraccaricare il sistema..

- **Mappaggi del canale di ingresso** – Le opzioni '**Mic Left'** e '**Mic Right'** presenti alla base della lista, possono venir usate per selezionare gli ingressi dal dispositivo audio selezionato.

- **Mappaggi del canale di uscita.** Le uscite di maggior interesse sono '**Master'** e '**Monitor'**. Le uscite 'Master' sono le uscite audio prinicipali da Dekcadance. Le uscite 'Monitor' costituiscono un segnale separato per il **mix (monitor) delle cuffie.** Per utilizzare il mix monitor sarà necessario collegare due distinti dispositivi con uscita audio singola oppure un solo dispositivo con uscite multiple. Nel caso in cui, ad esempio, la scheda audio utilizzata abbia funzioni di surround, si possono utilizzare I canali "rear" per il mix della cuffia e selezionare tali canali nelle impostazioni di Monitor sinistro e Monitor destro. I passi indicati in seguito risultano utili quando si dispone di due schede audio separate-

PC: Utilizzare le opzioni avanzate nel driver ASIO4ALL per attivare le uscite dei due dispositivi audio.

a. Selezionare ASIO4ALL nel campo '**audio device** '.

b. Comparirà ora un nuovo tasto con la dicitura "**select the device's control panel**". Cliccare sul tasto.

c. Selezionare il tasto '**Advanced**' dalle opzioni disponibili in ASIO4ALL, cliccare poi sull'uscita di ognuno dei dispositivi (**Out:**) e cliccare sul tasto '**Select**' per attivarlo. Le uscite ed I dispositivi attivi vengono mostrati in colore verde. Chiudere il pannello. Tali dispositivi compariranno ora elencati nei campi "**Master**" e "**Monitor**" degli "**Outputs channel mappings**".



Mac: È possibile fare una “custom soundcard" utilizzando l'applicazione ‘Audio MIDI Setup’. Ciò permette di configurare il sistema audio interno, CoreAudio, in modo da inviare input e output ad ognuno dei vari dispositivi collegati al sistema Mac.

a. Selezionare applicazioni/utilities ed avviare ‘**Audio midi setup**’ del programma (riportante l'icona di una tastiera MIDI).

b. Si noterà la presenza di un menu ‘**Audio**’ alla sommità dello schermo. Aprire tale menu e premere ‘**Open aggregate device editor**’. Selezionare qui le schede audio delle quali si intende utilizzare le uscite audio. Ciò porterà alla creazione di una nuova scheda audio che conterrà “aggregati tra loro” gli input/output di tali dispositivi. Selezionare ‘**Done**’ e chiudere l' aggregatore.

c. Tali uscite compariranno ora elencati nei campi “**Master**” e “**Monitor**” degli “**Outputs channel mappings**“ come opzioni in ‘My customized soundcard’.



Selezionare il controller MIDI

La finestra '**active midi inputs**' mostra tutti I controller connessi e riconosciuti dal Sistema Operativo. I sistemi Windows riportano normalmente il dispositivo come 'USB Audio device', mentre i sistemi Mac indicheranno il nome del controller stesso. Nel caso in cui non venga riportato alcun dispositivo, operare come segue.

a. Chiudere Deckadance.

b. Collegare nuovamente il controller ad una porta USB libera ed **attendere che venga riconosciuto**.

c. Avviare Deckadance e premere il tasto '**Settings'** per aprire il Pannello dei Settaggi.

d. Scegliere il controller ('USB Audio device') dalla lista '**active midi inputs**'. Il nome che compare dipenderà dal Sistema Operativo utilizzato.

e. Selezionare il controller (oppure 'USB Audio device') dalla lista '**Midi output'**.

Photo: Courtesy US Library of Congress, Prints & Photographs Div, FSA-OWI Collection, [LC-DIG-fsa-8e11087 DLC]

Inleiding

Welkom bij Deckadance LE. Voor meer informatie kan je terecht op www.deckadance.com, de handleiding lezen (staat ook op deze CD) of de Deckadance inline hulp bekijken (Klik op de 'Help' knop in de werkbalk en selecteer 'Help contents' in het menu). Deckadance, de perfecte keuze!

System vereisten

- **Processor: PC -** Intel Pentium III (of equivalent), Athlon XP. **Mac -** Intel Mac of G4 (1.25 GHz). Deckadance maakt gebruik van verschillende threads (geluid, beeld, beat analyse, bestanden zoeken, USB controller IO, voorbeluisteren, etc.). Deckadance kan dus optimaal gebruik maken van moderne multicore systemen.
- **Besturing system: PC -** Windows 2000/XP/2003/Vista. **Mac -** OSX v10.4-10.5 (Universal Binary).
- **Geheugen:** 512 Mb RAM.
- **Harde Schijf Ruimte:** 200 Mb vrije ruimte.
- **Video kaart:** Deckadance maakt gebruik van snelle beeldkaarten voor een vlotte weergave.
- **Scherm:** Minimum horizontale resolutie van 1024 pixels.
- **Geluidskaart: PC -** DirectSound of ASIO compatibele geluidskaart. **Mac –** Geluidskaart met CoreAudio drivers.

Installatie PC & Mac

1. **Laad de CD**. Steek de Deckadance LE CD in de CD speler van je computer (**Opmerking:** De laatste versie kan je downloaden op www.deckadance.com). Als het installatie programma niet automatisch start, open de CD dan in je bestandsbrowser.

   - **PC –** selecteer **deckadance_setup.exe.**
   - **Mac –** selecteer **Install Deckadance.**

   Selecteer '**Continue**' in mogelijke beveiliging popups.

2. **De Wizard**. Als de installatie begonnen is, krijg je de Installatie Wizard te zien. De PC en Mac stappen staan naast elkaar weergegeven in deze sectie.


Deckadance Setup
Welcome to the Deckadance Setup Wizard
This wizard will guide you through the installation of Deckadance.
It is recommended that you close all other applications before starting Setup. This will make it possible to update relevant system files without having to reboot your computer.
Click Next to continue.
Next >
Cancel



3. **Lees de licentie overeenkomst**. Om verder te gaan moet je **I agree** of **Agree** kiezen.


Deckadance Setup
License Agreement
Please review the license terms before installing Deckadance.
Press Page Down to see the rest of the agreement.
Offer to contract
This is an offer to contract. Read the following terms and conditions carefully before even installing, using, copying, transmitting or distributing this product because by installing, using, copying, transmitting or distributing this product, you agree to all of the terms of the Image Line End User License Agreement, as stated below.
If you do not agree to any of the terms of this Image Line End
If you accept the terms of the agreement, click I Agree to continue. You must accept the agreement to install Deckadance.
Nullsoft Install System v2.35
< Back
I Agree
Cancel


Install Deckadance
Software License Agreement
English
Introduction
License
Offer to contract
This is an offer to contract. Read the following terms and conditions carefully
To continue installing the software you must agree to the terms of the software license agreement.
Click Agree to continue or click Disagree to cancel the installation and quit the installer.
Read License
Disagree
Agree
Print...
Save...
Go Back
Continue

4. **Voer het serienummer in**. Bij de CD zit een code van 20 karakters (ofwel op de CD cover,geprint in het boekje of op een bijgevoegd papier). **We raden ten stelligste aan de software te registreren** op www.deckadance.com. Als je ooit je CD of serienummer verliest, kunnen wij je via de registratie een download van de software en serienummer bezorgen (**het is een gratis verzekering!**).





5. **Enkel voor PC, installeer extra componenten**. We raden aan om Direct Wave (een gratis VST sample speler) & Juice Pack (een verzameling VST effecten) te gebruiken. Asio4all is een universele geluidskaart driver met ASIO ondersteuning. Deze laat afspelen met een lage “latency” of vertraging toe. Dit heeft geen invloed op je normale geluidsinstellingen. Selecteer **Install as VST plugin (and as standalone program).**


Deckadance Setup
Choose Components
Choose which features of Deckadance you want to install.
Check the components you want to install and uncheck the components you don't want to install. Click Next to continue.
Select the type of install:
Full
Or, select the optional components you wish to install:
Deckadance
DirectWave
Juice Pack
Asio4All
Description
Position your mouse over a component to see its description.
Space required: 186.5MB
Nullsoft Install System v2.35
< Back
Next >
Cancel


Deckadance Setup
Ready to install
How do you want to install Deckadance?
Install as a VST plugin (and as a standalone program)
Choose your VST plugin folder on the next page.
(default: C:\Program Files\Steinberg\Vst\Plugins\)
Install only as a standalone program
Choose the folder to install the program to on the next page.
(default: C:\Program Files\Image-Line\Deckadance)
Nullsoft Install System v2.35
< Back
Next >
Cancel

6. **Kies de installatie locatie**. Kies de standaard waarden.


Deckadance Setup
Choose Install Location
Choose the folder in which to install Deckadance.
Setup will install Deckadance in the following folder. To install in a different folder, click Browse and select another folder. Click Next to continue.
Destination Folder
C:\Program Files\Image-Line\Deckadance
Browse...
Space required: 186.5MB
Space available: 44.2GB
Nullsoft Install System v2.36
< Back
Next >
Cancel



7. **Start de installatie**. Selecteer **Next/Install** om de installatie te starten. Dit scherm geeft de VST installatie locatie weer (indien voorheen geselecteerd), maar zowel de standalone als de VST versie zullen geïnstalleerd worden. **Bezig met installeren…**





8. **Voltooid.** Als de installatie voltooid is, selecteer **Finish/Close** en de Installatie Wizard zal afsluiten.





Instellingen & opties

Nadat Deckadance is opgestart, moet je de controller selecteren in het instellingen scherm en enkele aanpassingen doen. Klik op de 'Settings' knop in de werkbalk om het **instellingen scherm te openen**.



Geluidskaart opties

- **audio device** – geeft de geselecteerde geluidskaart weer. Deze lijst geeft alle geluidskaarten/audio interfaces die actief zijn op je computer weer. **PC gebruikers** wordt aangeraden de ASIO4ALL universele ASIO geluidskaart driver, meegeleverd op de CD, te gebruiken. **Mac gebruikers** wordt aangeraden de 'Built-in Input' optie, die de 'Core Audio' drivers voorstelt, te gebruiken.

- **sample rate** - 44100 Hz is de aangeraden standaard CD audiorate, hoewel sommige geluidskaarten, zoals de Creative Audigy serie, beperkt zijn tot (minimaal) 48000 Hz.

- **audio buffer size** – Dit is een werkbuffer zodat Deckadance mix & andere operaties kan uitvoeren zonder hoorbare artefacten. Typisch is een kortere buffer belastender voor je computer, maar beter voor de "responsiviteit" bij bv. scratchen, enz. Wat de kleinst mogelijke buffer is zonder artefacten, moet je zelf bepalen met wat experimenteren.

- **Input channel mappings** – De '**Mic Left'** en '**Mic Right'** opties onderaan de lijst dienen om de audio ingangen van de geluidskaart te activeren.

- **Output channel mappings.** De **Master** en **Monitor** uitgangen zijn de belangrijkste. De Master uitgangen zijn de hoofduitgangen van Deckadance. De Monitor uitgangen zijn een apart kanaal voor de **Hoofdtelefoon (monitor) mix.** Om de monitor mix te kunnen gebruiken, dien je over 2 aparte geluidskaarten of een geluidskaart met meerdere uitgangen te beschikken. Als je geluidskaart surround sound ondersteund, kan je de zij (rear) kanalen gebruiken voor de monitor mix door ze als Monitor Left en Right te selecteren. De volgende stappen zijn nuttig bij meerdere geluidskaarten:

  PC: Met de Advanced opties in ASIO4ALL kan je de uitgangen van 2 geluidskaarten activeren.

  a. Selecteer ASIO4ALL in het **audio device** veld.

  b. Een nieuwe knop zal verschijnen - **select the device's control panel**. Klik hierop.

  c. Klik op de '**Advanced**' knop in de ASIO4ALL opties. Klik dan op de uitgang van elk apparaat (**Out:**) en klik op de '**Select**' om hem te activeren. Actieve uitgangen & apparaten zijn groen. Sluit het paneel. Deze uitgangen zullen nu weergegeven worden in de **Master** & **Monitor Outputs channel mappings** lijst.



Mac: Je kan een "gecombineerde geluidskaart" maken met het ‘Audio MIDI Setup’ programma. Dit laat je toe iedere in- en uitgang naar eender welke geluidskaart aangesloten op je mac te sturen.

a. Ga naar de map applications/utilities en start het programma ‘**Audio midi setup**’ (het heeft een midi klavier icoon).

b. Je zal zien dat er een ‘**Audio**’ menu is bovenaan het scherm. Open dit en selecteer ‘**Open aggregate device editor**’. Selecteer hier de geluidskaarten wiens uitgangen je wil gebruiken. Dit zal een nieuwe geluidskaart creëren met de ‘geaggregeerde’ in/uitgangen van deze geluidskaarten. Selecteer ‘**Done**’ en sluit de aggregator.

c. Deze uitgangen zullen nu weergegeven worden in de **Master & Monitor Outputs channel mappings lijst** als opties voor de ‘My customized soundcard’.



Selecteer de Midi controller

Het '**active midi inputs**' scherm toont alle controllers die aangesloten en herkend zijn door je besturing systeem. Windows systemen tonen controllers meestal als 'USB Audio device'. Macs geven meestal de naam van de controller weer. Als er niets weergegeven wordt, ga dan als volgt te werk.

a. Sluit Deckadance.

b. (Her)Connecteer de controller in een vrije USB poort en **wacht tot het gedetecteerd wordt**.

c. Start Deckadance en duw op de '**Settings'** knop om het Instellingen scherm te openen.

d. Selecteer de controller (of 'USB Audio device') in de '**active midi inputs**' lijst. De weergegeven naam hangt af van je besturing systeem.

e. Selecteer de controller (of 'USB Audio device') in de '**Midi output'** lijst.

Photo: Courtesy US Library of Congress, Prints & Photographs Div, FSA-OWI Collection, [LC-DIG-fsa-8e11087 DLC]

Instalacao

Introducao

Bem vindo ao Deckadance LE. Para mais informacoes visite www.deckadance.com, leia o manual de instrucao(incluido nesse CD) ou o Deckadance inline help (clique o botao 'ajuda' na barra de ferramentas e selecione 'ajuda contents' do menu que ira aparecer). Deckadance, a combinacao pereita!

Requerimentos do Sistema

- **Processor: PC -** Intel Pentium III (ou equivalente), Athlon XP. **Mac -** Intel Mac or G4 (1.25 GHz). Deckadance roda varios sistemas (audio, graphics, beat analysis, file searching, native USB controller IO, preview monitoring etc) por isso grande ganhos de performance podem ser esperados por sistemas multi-core.
- **Sistema Operacional: PC -** Windows 2000/XP/2003/Vista. **Mac -** OSX v10.4-10.5 (Universal Binary).
- **Memoria** 512 Mb RAM.
- **Hard Disk Space:** 200 Mb espaco livre.
- **Video card:** Deckadance ira usar fast video cards para uma experiencia de display mais eficiente.
- **Monitor:** resolucao horizontal minima de 1024 pixels.
- **Cartao De som: PC -** DirectSound ou ASIO cartao de som compativel. **Mac –** cartao de som com CoreAudio drivers.

Instalacao PC e Mac

1. **Carregue o CD**. Coloque o cd Deckadance LE no CD drive do seu computador(Observacao**:** Voce pode achar a versao mais atual no www.deckadance.com). Se a instalacao nao comecar automaticamente abra o cd pelo seu browser.
   - PC – selecione deckadance_setup.exe.
   - Mac -selecione Install Deckadance.

   Selecione '**Continue**' para qualquer janela de seguranca que aparecer.

2. **Wizard**. Depois que a instalacao comecar voce vera a instalacao Wizard. Os passos para PC e Mac serao mostrados lado a lado nessa secao.


Deckadance Setup
Welcome to the Deckadance Setup Wizard
This wizard will guide you through the installation of Deckadance.
It is recommended that you close all other applications before starting Setup. This will make it possible to update relevant system files without having to reboot your computer.
Click Next to continue.
Next >
Cancel



3. **Leia o contrato de acordo**. Para continuar voce tem que selecionar **I Agree ou Agree**.


Deckadance Setup
License Agreement
Please review the license terms before installing Deckadance.
Press Page Down to see the rest of the agreement.
Offer to contract
This is an offer to contract. Read the following terms and conditions carefully before even installing, using, copying, transmitting or distributing this product because by installing, using, copying, transmitting or distributing this product, you agree to all of the terms of the Image Line End User License Agreement, as stated below.
If you do not agree to any of the terms of this Image Line End
If you accept the terms of the agreement, click I Agree to continue. You must accept the agreement to install Deckadance.
Nullsoft Install System v2.35
< Back
I Agree
Cancel


Install Deckadance
Software License Agreement
Introduction
License
English
Offer to contract
This is an offer to contract. Read the following terms and conditions carefully
To continue installing the software you must agree to the terms of the software license agreement.
Click Agree to continue or click Disagree to cancel the installation and quit the Installer.
Read License
Disagree
Agree
Print...
Save...
Go Back
Continue

4. **Coloque o numero de serie**. Um numero de serie com 20 digitos e fornecido com o seu CD (ou na capa do CD, ou imprimido em um livrinho ou papel dentro). **Agente recomenda voce registrar seu software no site** www.deckadance.com voce perder o CD ou o numero de serie seu nome estara gravado e nos podemos provindenciar um download do software e do numero de serie (**E um seguro gratis!**).





5. **Somente para PC , escolha componentes adicionais para a instalacao**. Nos recomendamos a selecao do Direct Wave (gratuito VST sample player) e Juice Pack (a suite of VST effects plugins). Asio4all e um driver do cartao de som universal com ASIO support. Fornece low-latency playback. Isso nao interfira com o driver do seu cartao de som normal. Selecione **Install as VST plugin (and as a standalone program).**


Deckadance Setup
Choose Components
Choose which features of Deckadance you want to install.
Check the components you want to install and uncheck the components you don't want to install. Click Next to continue.
Select the type of install:
Full
Or, select the optional components you wish to install:
Deckadance
DirectWave
Juice Pack
Asio4All
Description
Position your mouse over a component to see its description.
Space required: 186.5MB
Nullsoft Install System v2.35
< Back
Next >
Cancel


Deckadance Setup
Ready to install
How do you want to install Deckadance?
Install as a VST plugin (and as a standalone program)
Choose your VST plugin folder on the next page.
(default: C:\Program Files\Steinberg\VstPlugins\)
Install only as a standalone program
Choose the folder to install the program to on the next page.
(default: C:\Program Files\Image-Line\Deckadance)
Nullsoft Install System v2.35
< Back
Next >
Cancel

6. **Escolha o local de instalacao**. Escolha o local de instalacao sugerido(default).


Deckadance Setup
Choose Install Location
Choose the folder in which to install Deckadance.
Setup will install Deckadance in the following folder. To install in a different folder, click Browse and select another folder. Click Next to continue.
Destination Folder
C:\Program Files\Image-Line\Deckadance
Browse...
Space required: 186.5MB
Space available: 44.2GB
Nullsoft Install System v2.35
< Back
Next >
Cancel



7. **Comece a instalacao**. Selecione o botao **Next>/Install** para iniciar o processo de instalacao. Essa tela mostra o diretoriode instalacao VST (se selecionado previamente), entretanto ambas versoes VST e programa central serao instaladas. **Instalando…**





8. **Completo. Quando a instalacao terminar selecione o botao Finish/Close** e a instalacao Wizard ira fechar.





Opcoes e Configuracoes



opcoes no cartao de som

- **Audio device** – mostra o cartao de som selecionado. Esata lista ira mostrar o Soundcard/Audio interface devices ativos no seu computador. **Usuarios de PC** devem usar ASIO4ALL universal ASIO soundcard driver incluido na instalacao do Deckadance. **Usuarios de Mac** deverao selecionar a opcao 'Built-in Input' que representa os 'Core Audio' drivers nativos.
- **Sample rate** - 44100 Hz e a configuracao como o Creative Audigy series,sao limitados a 48000 Hz (minimum).
- **Audio buffer size** – Isso e um working buffer para o Deckadance poder fazer mixing & operacoes de procesacao sem audible glitches. Geralmente, pequenas latencies colocam mais coisas no seu CPU mas sao desejaveis para uma "resposta" melhor quando scratching etc. Experimentacoes irao ajudar voce a definir qual e a menor latency alcancada sem agarrar o som.

- **Input channel mappings** – As opcoes '**Mic esquerdo'** e '**Mic direito'** na parte de baixo da lista pode ser usada para selecionar inputs de um determinado audio device.
- **Output channel mappings. O Master** e **Monitor** outputs sao de maior interesse. o Master outputs sao o audio-output prncipal pelo Deckadance. O Monitor outputs are a separate feedsao uma alimentacao separada para o **Headphone (monitor) mix. Para usar o** monitor mix voce ira precisar acessar dois audio output devices separados, ou um simples device com multiplos outputs. Se o seu cartao de som tem capacidade surround-sound, por exee selecionar eles nas configuracoes dos monitores esquerdo e direito. Os proximos passos sao uteis quando voce tem dois cartoes de som diferentes -

  PC multiple outputs: Use as opcoes avancadas do ASIO4ALL driver para ativar os outputs dos dois audio devices.

  a. Selecione ASIO4ALL no campo do **audio device.**

  b. Um novo botao ira aparecer – selecione o **device's control panel**. clique.

  c. Pelas opcoes ASIO4ALL selecione o botao '**Advanced**', depois clique em cada device output (**Out:**) e clique o botao '**Select**' para acionar.Outputs & devices ativos aparecem verdes. Feche o painel. Esses outputs agora irao aparecer nas listas **Master** & **Monitor Outputs channel mappings.**



Mac multiple outputs: Voce pode fazer um "cartao de som pessoal" usando a aplicao do 'Audio MIDI Setup'. Isso permite que voce configure o sistema interno de som, CoreAudio, para mandar system input e output para qualquer um dos varios devices conectados ao seu Mac.

a. Va a pasta de applications/utilities e inicie o programa '**Audio midi setup**' (tem um icone midi keyboard).

b. Voce vera que tem um menu '**Audio**' no topo da tela, abra e aperte o '**Open aggregate device editor**'. Daqui selecione o cartao de som que voce quer usar os outputs Isso ira criar um novo cartao de som com inputs/outputs agregados por esses devices. Selecione '**Done**' e fecha o agregador.

c. Esses outputs irao agora,aparecer no Deckadance **Master & Monitor Outputs channel mappings lists como opcoes do**'Meu cartao de som pessoal'.



Configurando o Deckadance com o Midi Controller

A janela '**active midi inputs**' mostra todos os controles conectadose detectados pelo seu sitema operacional. O sistema do Windows geralmente mostra XXXXXX um 'USB Audio device' enquanto Macs geralmente mostra como XXXXXXX. Se nada aparecer aqui faca o seguinte:

a. Feche o Deckadance.

b. Re/Connect o i-Mix a um USB port livre no seu computador e **espere ate ser detectado**.

c. Inicie Deckadance e pressione o botao '**Configuracoes'** para abrir o painel de configuracoes.

d. Selecione o 'I-Mix' controller (ou'USB Audio device') pela lista '**active midi inputs**'. O nome que aparece vai depender do seu sistema operacional.

e. Slecione o 'I-Mix' controller (ou 'USB Audio device') pela lista '**Midi output'**.

Photo: Courtesy US Library of Congress, Prints & Photographs Div, FSA-OWI Collection, [LC-DIG-fsa-8e11087 DLC]

Introduktion

Välkommen till Deckadance LE. För ytterligare information vänligen besök www.deckadance.com, titta på Start Manualen (även på denna CD) eller på Deckadance hjälp (klicka på 'Help' knappen i verktygsfältet och välj 'Help contents' från rullgardingsmenyn). Deckadance, det perfekta valet!

System krav

- **Processor: PC -** Intel Pentium III (eller likvärdigt), Athlon XP. **Mac -** Intel Mac eller G4 (1.25 GHz). Deckadance kör multipla trådar (audio, grafik, beat analys, filsökning, native USB kontroller IO, preview monitoring etc) så stora prestanda ökning kommer att vara förväntat på multi-core system.
- **Operativsystem: PC -** Windows 2000/XP/2003/Vista. **Mac -** OSX v10.4-10.5 (Universal Binary).
- **Minne:** 512 Mb RAM.
- **Hårddisk Utrymme:** 200 Mb ledigt utrymme.
- **Videokort:** Deckadance kommer att utnyttja snabba videokort för en mjuk display upplevelse.
- **Skärm:** Minimum horisontal resolution of 1024 pixels.
- **Ljudkort: PC -** DirectSound eller ASIO kompatibelt ljudkort. **Mac –** Ljudkort med CoreAudio driverrutiner.

Installation PC & Mac

1. **Ladda CD:n**. Sätt i Deckadance LE CD i din dators CD drive (Notera: du kan hitta den senaste versionen på www.deckadance.com). Om installationen inte startar automatiskt, öppna CD:n från din filhanterare.
    - **PC -** välj **deckadance_setup.exe.**
    - **Mac -** välj **Install Deckadance.**

    Väl '**Continue**' till alla säkerhets pop-ups.

2. **The Wizard**. När installationen har börjat kommer du se installations Wizard. PC och Mac stegen visas sida vid sida för resten av denna sektion.


Deckadance Setup
Welcome to the Deckadance Setup Wizard
This wizard will guide you through the installation of Deckadance.
It is recommended that you close all other applications before starting Setup. This will make it possible to update relevant system files without having to reboot your computer.
Click Next to continue.
Next >
Cancel



3. **Läs licens avtalet**. För att fortsätta måste du välja **”I Agree”** eller **”Agree”**.


Deckadance Setup
License Agreement
Please review the license terms before installing Deckadance.
Press Page Down to see the rest of the agreement.
Offer to contract
This is an offer to contract. Read the following terms and conditions carefully before even installing, using, copying, transmitting or distributing this product because by installing, using, copying, transmitting or distributing this product, you agree to all of the terms of the Image Line End User License Agreement, as stated below.
If you do not agree to any of the terms of this Image Line End
If you accept the terms of the agreement, click I Agree to continue. You must accept the agreement to install Deckadance.
Nullsoft Install System v2.35
< Back
I Agree
Cancel

Install Deckadance
Software License Agreement
English
Introduction
License
Offer to contract
This is an offer to contract. Read the following terms and conditions carefully
To continue installing the software you must agree to the terms of the software license agreement.
Click Agree to continue or click Disagree to cancel the installation and quit the Installer.
Read License
Disagree
Agree
Print...
Save...
Go Back
Continue

4. **Skriv in serienumret**. Ett 20 siffrigt serienumret kommer med din CD (endera på CD-fodralet, skrivet på ett häfte eller instucket papper). Vi rekommenderar starkt att du registrerar din mjukvara på www.deckadance.com. Om du förlorar CDn eller serienumret, har vi din registrering och kan tillhandhålla en nerladdning av mjukvaran och serienumret igen (**det är gratis försäkring!).**





5. **PC endast, välj ytterligare komponenter att installera**. Vi rekommenderar val av Direct Wave (a free VST sample player) & Juice Pack (a suite of VST effects plugins). Asio4all är en universal ljudkortsdrivrutin med ASIO support. Provides low-latency playback. Detta kommer inte att inkräkta på din vanliga ljudkortsdrivrutin. Välj **Install as VST plugin (and as a standalone program).**


Deckadance Setup
Choose Components
Choose which features of Deckadance you want to install.
Check the components you want to install and uncheck the components you don't want to install. Click Next to continue.
Select the type of install:
Full
Or, select the optional components you wish to install:
Deckadance
DirectWave
Juice Pack
Asio4All
Description
Position your mouse over a component to see its description.
Space required: 186.5MB
Nullsoft Install System v2.35
< Back
Next >
Cancel


Deckadance Setup
Ready to install
How do you want to install Deckadance?
Install as a VST plugin (and as a standalone program)
Choose your VST plugin folder on the next page.
(default: C:\Program Files\Steinberg\VstPlugins\)
Install only as a standalone program
Choose the folder to install the program to on the next page.
(default: C:\Program Files\Image-Line\Deckadance)
Nullsoft Install System v2.35
< Back
Next >
Cancel

6. **Välj installations plats**. Välj den föreslagna (standard) installationsplatsen.


Deckadance Setup
Choose Install Location
Choose the folder in which to install Deckadance.
Setup will install Deckadance in the following folder. To install in a different folder, click Browse and select another folder. Click Next to continue.
Destination Folder
C:\Program Files\Image-Line\Deckadance
Browse...
Space required: 185.5MB
Space available: 44.2GB
Nullsoft Install System v2.35
< Back
Next >
Cancel



7. **Starta installationen**. Välj **Next>/Install** knappen för att starta installations processen. Denna bild visar VST installations katalog (om vald tidigare), emellertid både VST och Main program versionerna kommer att bli installerade. **Installerar…**





8. **Färdig.** När installationen är färdig välj **Finish/Close** knappen och installations Wizard kommer att stängas.





Instellingen & opties



Ljudkortsval

- **Audio device** – visar det valda ljudkortet. Denna lista kommer att visa alla Ljudkort/Audio interface devices aktiva på din dator. **PC användare** skall använda ASIO4ALL universal ASIO ljudkortsdrivrutiner inkluderade i Deckadance installationen. **Mac användare** skall välja standard inbyggd Ingång valet som representerar det native 'Core Audio' drivaren.

- **Sample rate** - 44100 Hz är den fördragna standard CD audio rate, däremot vissa ljudkort, som Creative Audigy serien, är limiterade till 48000 Hz (minimum).

- **Audio buffer size** – Detta är en arbetsbuffert som gör att Deckadance kan utföra mixning & bearbetnings operationer utan hörbara glitches. Generellt, kortare latencies ställer större krav på din CPU men är önskvärd för högre känslighet vid scratching etc. Experimenterande kommer hjälpa dig att fastställa vilken som är den kortaste latency uppnåelig utan hack.

- **Input channel mappings** – '**Mic Left'** och '**Mic Right'** options mot slutet av listan kan användas att välja inputs från en vald ljudenhet.

- **Output channel mappings.** **Master** och **Monitor** utgångar är av högt intresse. Master utgång är huvudsakliga ljudutgången från Deckadance. Monitor utgång är en separat matning för **Hörlurar (monitor) mix.** För att använda monitor mix behöver du tillgång till två separata ljudenheter, eller en enkel enhet med multipla utgångar. Om ditt ljudkort har surround-sound kapacitet, till exempel, kan du använda den bakre kanalen att mata din hörlurmix och välja dessa i Monitor Vänster och Höger inställningar. Följande steg är användbara när du har två separata ljudkort -

PC: använd 'Advanced options' i ASIO4ALL driverrutinen för att aktivera outputs för de två audio devices.

a. Välj ASIO4ALL i **audio device** fältet.

b. En ny knapp bli synlig - **välj 'device's control panel'**. Klicka på den.

c. Från ASIO4ALL options välj '**Advanced**' knappen, sedan klicka på varje devices output (**Out:**) och klicka på '**Select**' knappen för att aktivera den. Aktiva utgångar & enheter visas grönt. Stäng panelen. Dessa utgångar kommer nu att synas i **Master** & **Monitor Outputs channel mappings** lista.



Mac: Du kan göra en egen inställning genom att använda ‘Audio MIDI Setup’ applikationen. Detta tillåter dig att konfigurera det ljudkortet, CoreAudio, att skicka system input och output till vilken av de olika enheterna kopplade till din Mac.

a. Gå till foldern applications/utilities och starta programmet ‘**Audio midi setup**’ (det har en midi keyboard ikon).

b. Du ser ‘**Audio**’ i meny överst på bilden, klicka och välj ‘**Open aggregate device editor**’. Härifrån väljer du de ljudkort du vill använda outputs från. Detta kommer att generera ett nytt ljudkort med ‘aggregated’ inputs/outputs för dessa devices. Välj ‘**Done**’ och stäng aggregatorn.

c. Dessa outputs kommer nu att synas i Deckadance **Master & Monitor Outputs channel mappings lists** som valmöjlighet från ‘My customized soundcard’.



Välj Midi controller

‘**active midi inputs**’ fönstret visar alla kontroller kopplade och upptäckta av ditt Operativsystem. Windows systems visar vanligtvis **XXXXXX** som en USB ljudenhet medan Macs vanligtvis visar **USB iMIXReload**. Om inget visas, gör följande:

a. Stäng Deckadance.

b. Åter/Koppla **XXXXXX till en ledig** USB port på din dator och **vänta så det hittas**.

c. Starta Deckadance och klicka på ‘**Settings’** knappen för att öppna Settings panelen.

d. Välj **‘i-Mix / i-Mix Reload’ controller** (eller 'USB Audio device') från ‘**active midi inputs**' list box. Namnet som syns beror på ditt operativsystem.

e. Välj **‘i-Mix / i-Mix Reload’ controller** (eller 'USB Audio device') från ‘**Midi output’** list box.

Photo: Courtesy US Library of Congress, Prints & Photographs Div, FSA-OWI Collection, [LC-DIG-fsa-8e11087 DLC]